

TT Ultra 温度记录仪

eofirm.com

• Tel:0755-84200058 • Fax:0755-25712314 • sales@eofirm.com



TTMD 软件使用指南

一. 打开 TTMD 软件

(确保您已经正确安装 TTMD 软件)

1. 点击以下桌面图标，打开软件：



2. 若打开软件时需输入用户名和密码，初始输入如下：

Login: admin

Password: password



3. 进入 TTMD 主界面



二. 配置 TT Ultra （仅限 MU 重复使用温度记录仪）


1. 通过温度记录仪的 USB 端口将 ULTRA MU 与电脑连接，



2. 点击工具栏中配置监控器（Configure Monitor）按钮，




进入以下界面：




3. 点击 Connect 后稍等片刻即可按需要修改设置，一般需要修改的设置部分为：

- (1) 测量间隔 (Measurement Interval) :用于选择温度记录的间隔时间。
- (2) 启动延迟 (Startup Delay) : 用于选择延迟启动的时间长度，如选择 30mins，表示记录仪将在被按下 START 键后的半小时后记录第一个点。
- (3) 报警设置 (Alarm Settings) : 用于设置温度警报的上下限值，如记录温度超过上下限值，会在导出的图表和数据表格中体现，并且在记录仪的 LCD 屏幕上显示“X”的标志。



- (4) 修改完成后点击 Write Configuration, 待其跳出已成功配置监控器 (Monitor was successfully configured) 对话框后, 表示温度记录仪设置已完成。




三. 下载数据


1. 点击主界面工具栏中下载监控器（Download Monitor）按钮，



2. 出现如下界面后点击 Start Download。



3. 稍等片刻后显示温度记录变化图表，如下图。




四. 保存数据

1. TTV 格式数据保存方式

点击工具栏中存盘（SAVE）按钮，位置如下图。



选择数据文件保存位置保存即可，TTX 或 TTV 文件为 TTMD 专用格式。




2. XLS 格式数据保存

点击工具栏 Export To Excel 按钮，位置如下图。



选择数据文件保存位置保存即可




3. PDF 格式数据保存

点击工具栏 Export To PDF 按钮，位置如下图。



出现对话框，勾选全部选项，或按需求保存指定视图，点击 Export 按钮。



选择保存位置保存即可。

